

Manual de configuración de la red inalámbrica EDUROAM en Microsoft Windows



Introducción

En este documento se detalla los pasos para configurar la conexión inalámbrica a la red *eduroam* de un PC con Sistema Operativo Microsoft Windows.

- 1. Configuración de la red inalámbrica
 - 1.1. Acceda al enlace <u>https://cat.eduroam.org/?idp=104</u>. En este enlace se detectará de forma automática el Sistema Operativo de su PC o portátil, de forma que haciendo clic sobre el botón correspondiente a su S.O., se descargará el instalador asociado al mismo.

Bienvenido a eduroam CAT eduroam Configuration Assistant Tool



- 1.2. Ejecute el archivo descargado.
- 1.3. Haga clic sobre el botón Siguiente.





1.4. Haga clic sobre el botón *Aceptar*.



1.5. Escriba su usuario particular, en el formato **usuario@dominio**, así como su contraseña (esta deberá introducirla dos veces).

En el caso de alumnos, el dominio es *inlumine.ual.es*, de forma que un alumno tendría que escribir **usuario@inlumine.ual.es**. Para el caso de personal PAS/PDI el dominio es *ual.es* y tendría que escribir **usuario@ual.es**.

En ambos casos *usuario* se refiere a su nombre de usuario de acceso al Campus Virtual de la UAL.

Posteriormente haga clic sobre el botón Instalar.

🔊 Instalador eduroam para Universidad de Almería 🗖 🗉 🖾		
Credenciales del u	suario	eduroam
Usuario: Contraseña: Repetir contraseña:	usuario@dominio •••••••• •••••••	
Nullsoft Install System v	3.0	2º
		Instalar Cancelar



1.6. Haga clic sobre el botón *Finalizar*.

P Instalador eduroam para U	niversidad de Almería	
eduroam	Instalación finalizada Los perfiles de red han sido instalados. Su sistema está listo.	
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA		
http://cat.eduroam.org	Ļ	
	Finalizar	

1.7. A continuación pulse sobre el símbolo redes inalámbricas de la barra de tareas *(esquina inferior derecha de la pantalla)* para que se despliegue la lista de conexiones inalámbricas disponibles. Haga clic sobre la red *eduroam* para poder comprobar que efectivamente se encuentra conectado a esta red.

2º	(i.	eduroam Conectada, seg <u>Propiedades</u>	gura	Desconecta	r
	¶.	OpenUAL Abierta			
	(h.	mschap Segura			
	(h.	ual Segura			
	(k	DIRECT-0d-HP Segura	M252 La	serJet	
	<i>(</i> [.	JM Fdez-Sevilla Secura	a - Invitad	dos	
	Cont	iguración de re	<u>d</u>		
	Wi-Fi	- Modo av	ión		
			~ "D (〔	3
			1		
			-	1º	



2. Cambio de contraseña

En el caso de que caduque su contraseña o quiera cambiarla, debe insertar manualmente la nueva contraseña, para ello vaya a *Inicio* y busque *Panel de Control>Redes e Internet>Centro de redes y recursos compartidos>Cambiar configuración del adaptador*, una vez aquí pulse con el botón derecho del ratón sobre la tarjeta WiFi a configurar y haga click sobre *Estado*

Wi-Fi		
wual.ual.es Broadcom BCM943228		Desactivar
Cor	Conectar o desconectar	
		Estado
		Diagnosticar
	•	Conexiones de puente
		Crear acceso directo
	•	Eliminar
	•	Cambiar nombre
	•	Propiedades

En la nueva ventana que aparecerá, haga clic sobre Propiedades Inalámbricas





Pulse sobre la pestaña *Seguridad* y haga clic sobre *Configuración avanzada*

Propiedades de la red inalámbri	ica eduroam X
Conexión Seguridad	19
Tipo de seguridad: WP	A2-Enterprise ~
Tipo de cifrado: AES	· ~
Elija un método de autenticació	n de red:
Microsoft: EAP protegido (PEA	P) V Configuración
Recordar mis credenciales p vez que inicie sesión Configuración avanzada	ara esta conexión cada
	Aceptar Cancelar

Haga clic sobre *Guardar credenciales*

Configuración avanzada			
Configuración de 802.1X Configuración de 802.11			
Especificar modo de autenticación:			
Autenticación de usuarios V Guardar credenciales			
Eliminar credenciales de todos los usuarios			
Habilitar inicio de sesión único en esta red			
Realizar inmediatamente antes de que el usuario inicie sesión			
 Realizar inmediatamente después de que el usuario inicie sesión 			
Retraso máximo (segundos): 10 🜩			
Permitir cuadros de diálogo adicionales durante el inicio de sesión único			
Esta red usa LAN virtuales separadas para la autenticación de usuarios y equipos			
Aceptar Cancelar			



Por último, introduzca su nombre de usuario (en el mismo formato que en el paso 1.5) y su nueva contraseña y haga clic en *Aceptar*.

Seguridad de Windows		
Guardar credenciales		
Guardar las credenciales permi la red sin tener iniciada una ses descargar actualizaciones).	te que el equipo se conecte a sión (por ejemplo, para	
usuario@dominio		
•••••	ି	
Aceptar	Cancelar	